Первый запуск Платформы НЕЙРОСС

После установки Платформы НЕЙРОСС воспользуйтесь мастером первого запуска для первичной настройки продукта. В процессе первого запуска выполняется создание базы данных Платформы НЕЙРОСС или подключение к готовому серверу СУБД, а также задаются параметры лицензирования. Запуск мастера осуществляется автоматически при доступе по IP-адресу ранее не сконфигурированного сервера Платформы НЕЙРОСС.

Для запуска мастера:

- 1. Запустите любой современный веб-браузер.
- 2. Введите в адресной строке IP-адрес сервера Платформы НЕЙРОСС и нажмите Ввод (Enter).
- При ошибке подключения ознакомьтесь с материалами статьи Вход в вебинтерфейс.

Первый запуск | Платформа НЕЙРОСС

Параметры подключения к ос	новной базе данных	
Адрес сервера: 127.0.0.1		
Сетевой порт: 5432		
Создать базу данных		
 Подключиться к существующе 	й базе данных	
Имя пользователя СУБД:	postgres	
Пароль пользователя СУБД:		
Название новой БД:	ultima	
Имя нового пользователя БД:	ultima	
Пароль нового пользователя БД:		
Проверить соединение		
Параметры подкючения к баз	е данных activiti	
Адрес сервера: 127.0.0.1		
Сетевой порт: 5432		
Оздать базу данных		
Подключиться к существующе	й базе данных	
Имя пользователя СУБД:	postgres	
Пароль пользователя СУБД:		
Название новой БД:	ultima_activiti	
Имя нового пользователя БД:	ultima_activiti	
Пароль нового пользователя БД:		
Проверить соединение		
Лицензирование		
Тип защиты: через USB	T	
Файл лицензии: Выберите файл licence[-74CD5)].bin		
Настройки НЕЙРОСС		
Домен:	NEYROSS-123	
	Сохранить и перезапустить	

Задайте параметры сервера (описание полей приведено в таблице ниже) и нажмите на кнопку **Сохранить**. В случае первичной установки выберите **Создать базу данных**, укажите название БД, имя пользователя и пароль.

ПОДСКАЗКА
В базовом варианте программные средства Платформы НЕЙРОСС, СУБД и базы данных Платформы НЕЙРОСС (основная и activiti) устанавливаются на одном сервере. В этом случае:
 Выберите Создать базу данных, не меняйте название БД и имя пользователя, задайте пароль.
Базы данных также могут устанавливаться на стороннем сервере (отличном от сервера Платформы НЕЙРОСС). В этом случае требуется:
 Настроить СУБД PostgreSQL на этом стороннем сервере для удалённых подключений;
 Создать вручную две базы данных (основную и activiti): задать имя БД, имя и пароль пользователя;
 В окне первого запуска выбрать Подключиться к существующей базе данных, указать адрес сервера, порт и параметры БД.

Ниже приведено описание параметров	, доступных для задания через мастер
первого запуска.	

Параметр	Диапазон значений	Значение по умолчанию	Примечание
Параметры по	дключения к основно	й базе данных	
Адрес сервера	ІР-адрес	127.0.0.1	 оставьте значение по умолчанию localhost, если базу планируется разместить на сервере Платформ НЕЙРОСС (ввод внешнего ір-адрє компьютера будет равноценен удалённому подключению) если базу данных планируется разместить на другом сервере, вв введите IP-адрес сервера
Сетевой порт	Номер порта	5432	По умолчанию используется порт 543
Выбор основной базы данных	 Создать базу данных Подключиться к существующей базе данных 	Создать базу данных	Укажите, требуется ли создать основ базу данных или подключиться к существующей.
Имя пользователя СУБД	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки	postgres	Имя пользователя системы управлен базами данных Postgres

Пароль пользователя СУБД	Тароль ользователя СУБД СУБД СУБД СУБД СУБД Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки		Введите пароль пользователя систем управления базами данных Postgres. Если установка проводилась в автоматическом режиме при помощи установочного носител: оставьте поле пустым. В ОС Ub
			Server для учётной записи post по умолчанию пароль не задан. Подключение к СУБД возможно только из терминала соответствующей операционной системы. При необходимости установки пароля, обратитесь к инструкции в разделе Установка настройка СУБД PostgreSQL.
Название базы данных	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки	ultima	Введите название базы данных. По умолчанию — ultima.
Имя пользователя	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки	ultima	Введите имя пользователя базы дан По умолчанию, совпадает с именем (данных.
Пароль С	Пароль Символы английского алфавита, цифры и специальные		Введите пароль пользователя основн базы данных.
			🕕 важно
знаки		Использование символов @ и : допускается.	
С помощью кнопки Проверить соединение вы можете проверить правильность введённых параметров и наличие сетевого соединения.			
Параметры подключения к базе данных activiti			
Адрес сервера	ІР-адрес	127.0.0.1	Введите IP-адрес сервера базы данн activiti (если база данных установлен сервере Платформы НЕЙРОСС, введ localhost или оставьте значение по умолчанию, ввод внешнего ір-адреса компьютера будет равноценен удалё подключению).
Сетевой порт	Номер порта	5432	По умолчанию используется порт 543

Выбор базы данных activity	 Создать базу данных Подключиться к существующей базе данных 	Подключиться	Укажите, требуется ли создать базу д activiti или подключиться к существук
Имя пользователя СУБД	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки	postgres	Имя пользователя системы управлен базами данных Postgres
Пароль пользователя СУБД	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки		Введите пароль пользователя систем управления базами данных Postgres. С Если установка проводилась в автоматическом режиме, оставь поле пустым. В ОС Ubuntu Serve для учётной записи postgres по умолчанию пароль не задан. Подключение к СУБД возможно только из терминала соответствующей операционной системы. При необходимости установки пароля, обратитесь к инструкции в разделе Установка настройка СУБД PostgreSQL.
Название базы данных	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки	ultima_activiti	Введите название базы данных. По умолчанию — ultima_activiti.
Имя пользователя	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки	ultima_activiti	Введите имя пользователя базы дан activiti. По умолчанию, совпадает с им базы данных.
Пароль С помощью кно	Символы английского алфавита, цифры и специальные знаки	1нение вы можете п	Введите пароль пользователя базы даctiviti. ВАЖНО Использование символов @ и : допускается.

Лицензирование

Тип защиты	 Через USB- ключ Через сервер сетевых ключей Через аппаратный идентификатор 	Через USB- ключ	Выберите используемый тип защиты. Дополнительная информация по схег лицензирования и применяемым типа защиты приведена здесь. Если выбрано Через сервер сетевых ключей, отобразится поле Адрес серг сетевых ключей. Введите IP-адрес сервера. Если выбрано Через аппаратный идентификатор, отобразится уникаль последовательность символов — хеи сумма текущей аппаратной конфигур компьютера. Скопируйте идентифика перешлите менеджерам нашей компа В ответ будет выслан «привязанный» идентификатору файл лицензии. Лицензирование Тип защиты: через аппаратный идентификатор Идентификатор: EFB899A7B96FE30A1BCDE87BE10E15 Файл лицензии: Спооse File No file chosen
Файл лицензии	Имя и путь к файлу лицензии		Нажмите на кнопку Выберите файл и укажите путь к файлу.
Настройки НЕ	ЙРОСС		
Домен	Любое сочетание символов и спец. знаков, кроме запятой и пробела; при указании нескольких доменов, их необходимо разделять запятой и пробелом	Уникальный идентификатор вида NEYROSS- abcd1234	Домены применяются для ограничен видимости и сужения группы устройс среди которых выполняется синхрони данных (например, пропусков). Для обеспечения сетевой доступности гру устройств, объедините их в один или несколько доменов (задайте несколы узлам одинаковый домен). В версиях Платформы НЕЙРОС младше 20.1.462 использовался режим фильтрации доменов. Пр нестрогом режиме фильтрации обнаружение ONVIF- медиаисточников выполнялось автоматически, что неудобно пр настройке крупных систем видеонаблюдения с большим количеством камер и нескольки видеорегистраторами, поэтому механизм более не используетс Связь с медиаисточником осуществляется только посредством реег-to-реег- соединения, далее медиапоток проксируется на другие узлы НЕЙРОСС.

Дождитесь окончания перезагрузки, нажмите на кнопку **Начать работу** или перейдите к веб-интерфейсу Платформы НЕЙРОСС вручную (для этого введите IPадрес Платформы в адресной строке браузера) — отобразится Рабочий стол НЕЙРОСС. Данные для авторизации: Имя пользователя — root, пароль — root.

Ошибки запуска

Не удалось расшифровать файл лицензии

Лицензирование по USB-ключу. Файл лицензии не соответствует используемому ключу. Приложите другой файл или смените ключ. При использовании виртуальной машины, убедитесь, что ключ «проброшен» в среду виртуальной машины.

Ошибка лицензии: в чём причина?

Неверный файл лицензии

Файл лицензии по какой-то причине «битый», либо истекло/не наступило время действия лицензии (при наличии ограничения по времени). Обратитесь к поставщику лицензии.

Ошибки создания или подключения к базе данных ultima или ultima-activity.

При самостоятельной установке СУБД из стандартных репозиториев Ubuntu бывает ставится версия, в которой по умолчанию запрещено подключаться к БД под учетной записью пользователя, который не является пользователем в ОС.

Ошибка создания или подключения к базе данных в процессе первого запуска. Как исправить?

Не удалось создать новую базу данных

Ошибка возникает, если при самостоятельной установке операционной системы пропущено требование выбора английского языка загрузчика и локали **United States - en_US.UTF-8**.

Почему возникает ошибка создания базы данных в процессе установки Платформы НЕЙРОСС?